

アクション	アクションの内容
ec2:ActivateLicense	ライセンスを有効化する
ec2:AllocateAddress	EIPを取得する
ec2:AssignPrivateIpAddresses	ENIにSecondary Private IPを追加する
ec2:AssociateAddress	インスタンス/ENIにEIPを割り当てる
ec2:AssociateDhcpOptions	VPCにDHCP Option Setを関連付ける
ec2:AssociateRouteTable	サブネットに対してRouteTableを関連付ける
ec2:AttachInternetGateway	VPCに対してInternet Gatewayアタッチする
ec2:AttachNetworkInterface	インスタンスに対してENIをアタッチする
ec2:AttachVolume	インスタンスに対してEBS Volumeをアタッチする
ec2:AttachVpnGateway	VPCに対してVPN Gatewayをアタッチする
ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress	Outbound方向のSecurityGroup設定ルールを追加する
ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress	Inbound方向のSecurityGroup設定ルールを追加する
ec2:BundleInstance	Instance Store-Backed Windows AMIのバンドルを作る
ec2:CancelBundleTask	Instance Store-Backed Windows AMIのバンドルをキャンセルする
ec2:CancelConversionTask	インスタンスまたはボリュームの変換タスクをキャンセルする
ec2:CancelExportTask	インスタンスのエクスポートタスクをキャンセルする
ec2:CancelReservedInstancesListing	リザーブドインスタンスの一覧の詳細を Reserved Instance Marketplace で表示する
ec2:CancelSpotInstanceRequests	スポットインスタンスのリクエストをキャンセルする
ec2:ConfirmProductInstance	インスタンスに対してproduct codeが有効か判定する
ec2:CopyImage	AMIのリージョン間コピーをする
ec2:CopySnapshot	スナップショットのリージョン間コピーをする
ec2:CreateCustomerGateway	CustomerGatewayを作成する
ec2:CreateDhcpOptions	DHCP Optionを作成する
ec2:CreateImage	インスタンスからAMIを作成する
ec2:CreateInstanceExportTask	インスタンスをエクスポートする
ec2:CreateInternetGateway	InternetGatewayを作成する
ec2:CreateKeyPair	KeyPairを作成する
ec2:CreateNetworkAcl	NetworkACLを作成する
ec2:CreateNetworkAclEntry	NetworkACLに対してエントリーを追加する
ec2:CreateNetworkInterface	ENIを作成する
ec2:CreatePlacementGroup	PlacementGroupを作成する
ec2:CreateReservedInstancesListing	販売するリザーブドインスタンスの一覧を Reserved Instance Marketplace 内に作成する
ec2:CreateRoute	RouteTable内のルートを作成する
ec2:CreateRouteTable	RouteTableを作成する
ec2:CreateSecurityGroup	SecurityGroupを作成する
ec2:CreateSnapshot	EBSのスナップショットを作成する
ec2:CreateSpotDatafeedSubscription	スポットインスタンスの使用状況のデータフィードを作成する
ec2:CreateSubnet	VPCのサブネットを作成する
ec2:CreateTags	タグを追加/変更する
ec2:CreateVolume	EBSを作成する
ec2:CreateVpc	VPCを作成する
ec2:CreateVpnConnection	VPNConnectionを作成する
ec2:CreateVpnConnectionRoute	VPNConnectionのStaticRouteを作成する
ec2:CreateVpnGateway	VPNGatewayを作成する
ec2:DeactivateLicense	ライセンスを無効化する
ec2>DeleteCustomerGateway	CustomerGatewayを削除する
ec2>DeleteDhcpOptions	DHCP Optionを削除する
ec2>DeleteInternetGateway	Internet Gatewayを削除する
ec2>DeleteKeyPair	KeyPairを削除する
ec2>DeleteNetworkAcl	NetworkACLを削除する
ec2>DeleteNetworkAclEntry	NetworkACLのエントリーを削除する
ec2>DeleteNetworkInterface	ENIを削除する
ec2>DeletePlacementGroup	PlacementGroupを削除する
ec2>DeleteRoute	RouteTable内のルートを削除する
ec2>DeleteRouteTable	RouteTableを削除する
ec2>DeleteSecurityGroup	SecurityGroupを削除する
ec2>DeleteSnapshot	スナップショットを削除する
ec2>DeleteSpotDatafeedSubscription	スポットインスタンスのデータフィードの削除する
ec2>DeleteSubnet	サブネットを削除する
ec2>DeleteTags	タグを削除する
ec2>DeleteVolume	EBSを削除する
ec2>DeleteVpc	VPCを削除する
ec2>DeleteVpnConnection	VPNConnectionを削除する
ec2>DeleteVpnConnectionRoute	VPNConnectionのスタティックルートを削除する
ec2>DeleteVpnGateway	VPNGatewayを削除する
ec2:DeregisterImage	AMIの登録を解除する
ec2:DescribeAccountAttributes	AWSアカウントの指定した属性を表示する
ec2:DescribeAddresses	EIPを一覧で表示する
ec2:DescribeAvailabilityZones	利用しているアカウントで使用できるAZを一覧で表示する
ec2:DescribeBundleTasks	バンドルタスクを一覧で表示する
ec2:DescribeConversionTasks	インスタンスまたはボリュームの変換タスク進行状況を表示する
ec2:DescribeCustomerGateways	CustomerGatewayを一覧で表示する
ec2:DescribeDhcpOptions	DHCP Optionを一覧で表示する
ec2:DescribeExportTasks	インスタンスのエクスポートタスクの進行状況を表示する
ec2:DescribeImageAttribute	AMIの指定した属性を表示する
ec2:DescribeImages	AMIを一覧で表示する
ec2:DescribeInstanceAttribute	インスタンスの指定した属性を表示する
ec2:DescribeInstanceStatus	インスタンスのステータスを一覧で表示する
ec2:DescribeInstances	インスタンスを一覧で表示する

→26程度までまとめること可能です。

ec2:Delete*
ec2:Associate*
ec2:AuthorizeSecurityGroup*
ec2:RevokeSecurityGroup*
ec2:Copy*
ec2:Attach*Gateway
ec2:Create*Gateway
ec2:Detach*Gateway
ec2:CreateNetwork*
ec2:CreateRoute*
ec2:CreateVpnConnection*
ec2:ReplaceNetworkAcl*
ec2:ReplaceRoute*
ec2:*VgwRoutePropagation
ec2:*PrivateIpAddresses
ec2:AllocateAddress
ec2:DisassociateAddress
ec2:AttachNetworkInterface
ec2:DetachNetworkInterface
ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute
ec2:CreateInstanceExportTask
ec2:CreateSecurityGroup
ec2:CreateSubnet
ec2:CreateVpc
ec2:ModifyVpcAttribute
ec2:DisassociateRouteTable

ec2.DescribeInternetGateways	InternetGatewayを一覧で表示する
ec2.DescribeKeyPairs	KeyPairを一覧で表示する
ec2.DescribeLicenses	ライセンスを一覧で表示する
ec2.DescribeNetworkAcls	NetworkACLを一覧で表示する
ec2.DescribeNetworkInterfaceAttribute	ENIの指定した属性を一覧で表示する
ec2.DescribeNetworkInterfaces	ENIを一覧で表示する
ec2.DescribePlacementGroups	PlacementGroupを一覧で表示する
ec2.DescribeRegions	利用しているアカウントで使用できるリージョンを一覧で表示する
ec2.DescribeReservedInstances	購入したリザーブドインスタンスを一覧で表示する
ec2.DescribeReservedInstancesListings	リザーブドインスタンスの詳細を Reserved Instance Marketplace で表示する
ec2.DescribeReservedInstancesModifications	リザーブドインスタンスの変更を表示する
ec2.DescribeReservedInstancesOfferings	購入できるリザーブドインスタンスの提供タイプを表示する
ec2.DescribeRouteTables	RouteTableを一覧で表示する
ec2.DescribeSecurityGroups	SecurityGroupを一覧で表示する
ec2.DescribeSnapshotAttribute	スナップショットの指定した属性を表示する
ec2.DescribeSnapshots	スナップショットを一覧で表示する
ec2.DescribeSpotDatafeedSubscription	スポットインスタンスのデータフィードを表示する
ec2.DescribeSpotInstanceRequests	スポットインスタンスのリクエストを表示する
ec2.DescribeSpotPriceHistory	スポット価格の履歴を表示する
ec2.DescribeSubnets	サブネットの一覧を表示する
ec2.DescribeTags	タグを一覧で表示する
ec2.DescribeVolumeAttribute	EBSの指定した属性を表示する
ec2.DescribeVolumeStatus	EBSのステータスを表示する
ec2.DescribeVolumes	EBSを一覧で表示する
ec2.DescribeVpcAttribute	VPCの指定した属性を表示する
ec2.DescribeVpcs	VPCを一覧で表示する
ec2.DescribeVpnConnections	VPN Connectionを一覧で表示する
ec2.DescribeVpnGateways	VPN Gatewayを一覧で表示する
ec2.DetachInternetGateway	InternetGatewayをVPCからデタッチする
ec2.DetachNetworkInterface	ENIをインスタンスからデタッチする
ec2.DetachVolume	EBSをインスタンスからデタッチする
ec2.DetachVpnGateway	VPN GatewayをVPCからデタッチする
ec2.DisableVgwRoutePropagation	VGW による VPC のRouteTableへのルートの伝達を無効にする
ec2.DisassociateAddress	インスタンス/ENIからEIPを外す
ec2.DisassociateRouteTable	RouteTableに関連付けられているサブネットを外す
ec2.EnableVgwRoutePropagation	VGW による VPC のRouteTableへのルートの伝達を有効にする
ec2.EnableVolumeIO	EBSのIOを有効化する
ec2.GetConsoleOutput	インスタンスのコンソール出力を取得する
ec2.GetPasswordData	Windows Instanceの管理者パスワードを取得する
ec2.ImportInstance	指定したディスクイメージのメタデータを使用して、インスタンスをインポートするタスクを作成し、そのインスタンスをEC2へインポートする
ec2.ImportKeyPair	KeyPairをインポートする
ec2.ImportVolume	指定したディスクイメージのメタデータを使用して、ボリュームをインポートする新しいタスクを作成しそのボリュームを EC2 にインポートする
ec2.ModifyImageAttribute	AMIの指定した属性を変更する
ec2.ModifyInstanceAttribute	インスタンスの指定した属性を変更する
ec2.ModifyNetworkInterfaceAttribute	ENIの指定した属性を変更する
ec2.ModifyReservedInstances	リザーブドインスタンスの指定した属性を変更する
ec2.ModifySnapshotAttribute	スナップショットの指定した属性を変更する
ec2.ModifyVolumeAttribute	EBSの指定した属性を変更する
ec2.ModifyVpcAttribute	VPCの指定した属性を変更する
ec2.MonitorInstances	インスタンスを監視する
ec2.PurchaseReservedInstancesOffering	リザーブドインスタンスを購入する
ec2.RebootInstances	インスタンスをリブートする
ec2.RegisterImage	スナップショットからAMIを登録/作成する
ec2.ReleaseAddress	アカウントに割り当てられているEIPを開放する
ec2.ReplaceNetworkAclAssociation	NetworkACLを関連付けるNetworkACLを変更する
ec2.ReplaceNetworkAclEntry	NetworkACLの既存のルールを置換する
ec2.ReplaceRoute	RouteTableの既存のルートを置き換える
ec2.ReplaceRouteTableAssociation	Subnetに関連付けられているRouteTableを変更する。 MainRouteTableを変更
ec2.ReportInstanceStatus	実行中のインスタンスのステータスに関するフィードバックを送信する
ec2.RequestSpotInstances	スポットインスタンスのリクエストを作成する
ec2.ResetImageAttribute	AMIの起動許可を取り消す
ec2.ResetInstanceAttribute	インスタンスの属性値の情報をリセットする
ec2.ResetNetworkInterfaceAttribute	ENIの属性をリセットする
ec2.ResetSnapshotAttribute	スナップショットのアクセス許可設定をリセットする
ec2.RevokeSecurityGroupEgress	Outbound方向のSecurityGroup設定ルールを削除する
ec2.RevokeSecurityGroupIngress	Inbound方向のSecurityGroup設定ルールを削除する
ec2.RunInstances	インスタンスを作成する
ec2.StartInstances	インスタンスを起動する
ec2.StopInstances	インスタンスを停止する
ec2.TerminateInstances	インスタンスを削除する
ec2.UnassignPrivateAddresses	ENIからPrivate IP Addressを外す
ec2.UnmonitorInstances	インスタンスの監視を無効にする